


Manual de configuración para MS Outlook 2003

Entre en MS Outlook 2003.

En el menú superior, la tercera opción es *Herramientas*, haga clic.

En el desplegable la tercera opción es *Cuentas de correo electrónico*, haga clic.


Seleccione la opción *Agregar una nueva cuenta de correo electrónico*.



A continuación aparecerá el siguiente paso del asistente debe seleccionar la segunda opción que es POP3 y hacer clic en siguiente para continuar.

[iSi no tiene correo@sudominio.com solicítelo ahora! 902.40.40.17](mailto:Si.no.tiene.correo@sudominio.com)

Introduzca su nombre y su nueva dirección de correo electrónico. A la derecha introduzca el POP3 y SMTP proporcionados. En *Nombre de usuario* introduzca otra vez su correo electrónico, introduzca la contraseña proporcionada. En la misma pantalla haga clic en el botón *Más configuraciones...*



Cuentas de correo electrónico


Configuración de correo electrónico de Internet (POP3)
Estos valores son necesarios para que la cuenta de correo electrónico funcione.

Información sobre el usuario	Información del servidor
Su nombre: <input type="text" value="Jorge López"/>	Servidor de correo entrante (POP3): <input type="text" value="pop3.sudominio.com"/>
Dirección de correo electrónico: <input type="text" value="j.lopez@sudominio.com"/>	Servidor de correo saliente (SMTP): <input type="text" value="smtp.sudominio.com"/>

Información de inicio de sesión	Probar configuración
Nombre de usuario: <input type="text" value="j.lopez@sudominio.com"/>	Después de rellenar la información de esta pantalla, le recomendamos que pruebe su cuenta haciendo clic en el botón. (Requiere conexión de red)
Contraseña: <input type="password" value="*****"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Recordar contraseña	<input type="button" value="Probar configuración de la cuenta..."/>
<input type="checkbox"/> Iniciar sesión utilizando Autenticación de contraseña de seguridad (SPA)	<input type="button" value="Más configuraciones..."/>

< Atrás Siguiente > Cancelar

Haga clic en la pestaña *Servidor de salida*. Pulse en la opción *Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación*. Aceptar, Siguiente y Finalizar. ¡Su cuenta ya esta lista!



Configuración de correo electrónico de Internet

General **Servidor de salida** Conexión Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Iniciar sesión utilizando Autenticación segura de contraseña (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

[¡Si no tiene correos@sololinternet.com solicítelo ahora! 902.40.40.17](mailto:correos@sololinternet.com)